



Réaliser un rideau plissé et drapé au 1/12

Cette fiche vous guidera dans la réalisation d'un rideau miniature aux plis réguliers et au drapé naturel, à l'aide d'un tapis de plissage manuel en caoutchouc de type Pretty Pleater. La technique du plissage peut également être utilisée pour de nombreuses autres réalisations textiles décoratives et accessoires miniatures.

Fournitures nécessaires

- Plisseur au 1/12 (Pretty Pleater)
- Tissu fin type batiste de coton, soie,...
- ciseaux, épingles à tête,
- amidon en spray,
- fer à repasser, sèche cheveux,
- un morceau de carton plume,
- colle à tissus lavable et pinceau fin.

Pour vous procurer un tapis de plissage (Pretty Pleater), il est généralement nécessaire de vous tourner vers des boutiques spécialisées dans les miniatures pour maisons de poupées, notamment à l'étranger, ou vers des plateformes d'artisanat telles qu'Etsy.

En caoutchouc, durable et réutilisable de nombreuses fois, cet outil représente un certain investissement, mais il permet d'obtenir des résultats remarquables et des plis parfaitement adaptés au 1/12.



Le plissage

Étape 1 – Préparation de la pièce à plisser



Plisseur "Pretty Pleater"

Les tissus naturels comme le coton ou la soie fonctionnent mieux que le polyester ou le nylon qui ont tendance à glisser et sortir des rainures du tapis de plissage.

Les rubans et dentelles peuvent être plissés s'ils ne sont pas trop épais.

Faire toujours un petit essai avec le tissu choisi.

La pièce de tissu doit être préparée avant le plissage. Prévoyez soigneusement ses dimensions : la largeur pourra toujours être réduite après le plissage, mais il sera beaucoup plus difficile de modifier la longueur.

Les ourlets hauts et bas doivent être réalisés au préalable.

Découpez le tissu en prévoyant la largeur nécessaire, car le plissage va entraîner une réduction impor-

tante de la largeur du panneau.

Important : En miniature, on évite les ourlets cousus, ils seraient trop épais et rigides. On réalise des ourlets collés (voir fiche "chemin de commode").

Étape 2 – Positionnement du tissu

Placez le tissu sur le plisseur, envers vers vous.


Commencez bien droit et maintenez le bord du tissu afin que les premiers plis soient parfaitement parallèles. Vous pouvez piquer quelques épingles à tête dans le tapis de plissage pour maintenir le tissu en place.



Réaliser un rideau plissé et drapé au 1/12

Étape 3 – Formation des plis

À l'aide de cartes rigides généralement fournies, (type carte de crédit) faites progressivement descendre le tissu, rainure par rainure,



jusqu'au fond de chaque rainure afin de former des plis réguliers. Une baguette de bois peut être utilisée pour maintenir le tissu en place ou accentuer les plis.

Étape 4 – Maintien des plis

Une fois le tissu entièrement plissé, il faut empêcher les plis de remonter.

Vaporisez de l'amidon en spray sur le tissu afin de l'humidifier légèrement et de fixer les plis. Séchez au sèche-cheveux. Le tapis en caoutchouc est conçu pour résister à la chaleur du sèche-cheveux.

Étape 5 – Retrait du tissu plissé

C'est un point important : ne tirez surtout pas sur le tissu pour le sortir du tapis s'il n'est pas

complètement sec. Attendez le lendemain si nécessaire avant de l'extraire.

Courbez doucement le tapis vers l'arrière, comme pour lui donner la forme d'un taco. Les plis se libèrent alors progressivement, sans être étirés.

Une fois sorti du tapis, le tissu plissé peut être utilisé tel quel pour obtenir des plis réguliers, ou être légèrement modelé pour créer un drapé plus souple et naturel.

Un léger passage à la vapeur d'un fer à repasser, sans poser le fer directement sur le tissu, permet de casser l'aspect parfois trop uniforme des plis.

Du plissage au drapé

Le tapis de plissage produit d'abord un plissage régulier. C'est ensuite le travail du textile qui permet de transformer cette base en un drapé : rideau ouvert, retombée, jupe de meuble, etc.

Étape 1 – Préparation du rideau avec embrasse

Une fois le panneau sec retiré du tapis de plissage, recoupez l'excédent de tissu en largeur et réalisez un petit ourlet collé de chaque côté.

Lorsque les bords sont stabilisés, épinglez le tissu sur la plaque de

carton mousse qui vous servira de planche à épingler tout au long de la confection du drapé. Le tissu doit être placé **envers vers vous** : le travail s'effectue sur le dos du tissu.

Épinglez le haut du pli central, puis écartez les plis régulièrement jusqu'à obtenir la largeur finale souhaitée pour le panneau.

Placez une épingle de maintien entre chaque pli.





Réaliser un rideau plissé et drapé au 1/12



L'embrasse est façonnée à partir d'une pièce de tissu repliée sur elle-même, dont les bords haut et bas sont collés l'un sur l'autre, sur l'envers de la pièce.

Elle peut également être réalisée à partir d'un galon ou d'un autre élément décoratif.



Étape 2 – Drapage pour la pose de l'embrasse

Marquez l'emplacement de l'embrasse, puis déposez au pinceau une petite quantité de colle entre chaque pli.

Pour fixer les plis dans le bas du rideau, déposez au pinceau une petite quantité de colle entre chaque pli, au niveau de l'ourlet. Positionnez délicatement les plis et maintenez-les avec des épingles jusqu'au séchage complet.

Important : il est toujours possible de rectifier la largeur du panneau avant cette dernière étape. Réépinglez le rideau sur la planche, puis étirez-le ou resserrez-le jusqu'à obtenir la largeur souhaitée avant de coller la bande de carton.



Resserrez délicatement les plis à l'emplacement de l'embrasse à l'aide d'épingles. Si nécessaire, passez un fil de fronce à travers les plis pour les maintenir rapprochés. Laissez les épingles en place jusqu'au séchage complet de la colle.

Astuce

Vous pouvez aussi laisser retomber le bas du rideau librement, l'humecter au pinceau avec de l'amidon et façonner les plis à la main pour obtenir un tombé plus souple et naturel.

Le rideau est maintenant terminé. Pour former une jolie paire, réalisez un second rideau à l'identique, en conservant la même hauteur.



Étape 3 – Confection du rideau

Retirez délicatement le panneau plissé de la planche de carton mousse.

Collez les deux extrémités de l'embrasse préparée précédemment sur l'envers du rideau, au niveau du drapé.

Une fois le haut du rideau, l'embrasse et, si nécessaire, le bas du panneau fixés, collez une bande étroite de carton fin sur l'envers, en haut des plis, afin de les maintenir définitivement en place.



Idée de réalisation : porte-fenêtre habillée de doubles rideaux avec corniche.

